

Externen Zugriff zulassen

In dieser Anleitung spreche ich immer von einem MySQL Server, gemeint ist damit natürlich auch der MariaDB Server. Sollten einzelne Schritte zwischen dem MySQL Server und dem MariaDB Server abweichend sein behandle ich diese separat

Um den externen Zugriff auf eine Datenbank bzw. einen MySQL Server freizuschalten bedarf es einer Änderung der Konfigurationsdatei des MySQL Servers.

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

Bei Installationen des MariaDB Servers findet man die Konfigurationsdatei abweichend hier

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Dort findet man in beiden Fällen eine umfangreiche Konfigurationsdatei vor, uns interessiert allerdings nur eine bestimmte Zeile

```
...  
lc-messages-dir = /usr/share/mysql  
skip-external-locking  
#  
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on  
# localhost which is more compatible and is not less secure.  
bind-address      = 127.0.0.1  
...
```

Hier ändern wir den Inhalt folgendermaßen um

```
...  
lc-messages-dir = /usr/share/mysql  
skip-external-locking  
#  
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on  
# localhost which is more compatible and is not less secure.  
bind-address      = 0.0.0.0
```

...

Datei speichern & schließen und anschließend den MySQL Server neu starten

```
sudo systemctl restart mysql
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Nun könnten theoretisch bereits alle Datenbanken extern erreicht werden, allerdings muss dieses Recht pro User und pro Datenbank explizit noch gesetzt werden. Hierzu loggen wir uns lokal auf dem MySQL Server ein und bearbeiten bzw. erstellen uns einen User mit den passenden Zugriffsrechten

```
mysql -u root -p
```

```
### Existierenden User für externen Zugriff von einer einzigen IP freischalten (für bspw. den Zugriff von einem Server zum nächsten bei gleichbleibender IP)
```

```
RENAME USER 'username'@'localhost' TO 'username'@'remote_ip';
```

```
### Wenn man jedoch von zuhause auf den Server zugreifen möchte eignet sich diese Methode nicht da i.d.R. die IP des heimischen Anschlusses regelmäßig geändert wird.
```

```
### Hierfür erlauben wir also den Zugriff von JEDER IP - Hinweis: Zu dem allgemein erhöhten Angriffsrisiko durch den externen Zugriff steigern wir die Gefahr erneut durch den Zugriff von JEDER IP aus.
```

```
### Grundsätzlich gilt daher: Immer ausreichend lange und komplizierte Passwörter verwenden um es potenziellen Angreifern nicht allzu leicht zu machen
```

```
RENAME USER 'username'@'localhost' TO 'username'@'%';
```

```
### Neuen User erstellen für den externen Zugriff
```

```
CREATE USER 'username'@'remote_ip' IDENTIFIED BY 'password';
```

```
### ODER
```

```
CREATE USER 'username'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
```

```
### Der neue Benutzer hat dann allerdings noch keine Zugriffsrechte um Aktionen an Datenbanken oder Tabellen auszuführen, dies muss separat erfolgen
```

```
GRANT CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, REFERENCES, RELOAD on *.* TO 'username'@'remote_ip' WITH GRANT OPTION;
```

```
### Hinweis: Nur die Rechte vergeben die auch wirklich benötigt werden
```

Zum Abschluss laden wir noch die Berechtigungen neu und verlassen den MySQL Server

```
FLUSH PRIVILEGES;  
exit
```

Der Zugriff von Außerhalb sollte nun funktionieren

Abschließender Hinweis:

Sollte auf dem Server eine Firewall konfiguriert sein muss auch hier der Zugriff freigegeben werden, hier am Beispiel von `ufw`

```
sudo ufw allow from remote_ip to any port 3306  
## Alternativ kann auch hier wieder der Zugriff von jeder IP erlaubt werden, jedoch wird auch hiervon  
abgeraten  
sudo ufw allow 3306
```

Revision #2

Created 26 December 2022 17:50:45 by nielsperetzke

Updated 26 December 2022 19:03:07 by nielsperetzke